Wie kann ich meine E-Mail-Adresse in Outlook manuell anlegen?

Vorab, sämtliche Zugangsdaten zum Anlegen der Mailadresse finden Sie übrigens in der Verwaltungsoberfläche, wo Sie die Mailadresse angelegt haben. Der Benutzername steht hinter der E-Mail Adresse, alle weiteren Daten dann per Klick auf das grüne Fragezeichen ⁽²⁾.

Wenn Sie die Mailadresse im der Verwaltungsoberfläche angelegt haben, können Sie diese wie nachfolgend beschrieben in Outlook anlegen.

Gehen Sie in Outlook folgendermaßen vor.

Im ersten Schritt unterscheiden sich die Outlook-Versionen ein wenig:

• In Outlook 2007: Wählen Sie im Menü "Extras", "Kontoeinstellungen". Klicken Sie im Fenster "Kontoeinstellungen" auf "Neu".



• In Outlook 2010: Wechseln Sie auf die Registerkarte "Datei" und klicken Sie bei "Kontoinformationen" auf "Konto hinzufügen".



Die nächsten Schritte sind in beide Outlook Programm-Versionen identisch.

Anschließend wird Ihnen das nachfolgende Fenster angezeigt.

Neues Konto hinzufügen					
Konto automatisch einrichten Klicken Sie auf 'Weiter', um eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herzustellen und Ihre Kontoeinstellungen automatisch zu konfigurieren.					
⊙E-Mail-Konto					
I <u>h</u> r Name:					
	Beispiel: Heike Molnar				
E-Mail-A <u>d</u> resse:					
	Beispiel: heike@contoso.com				
Kennwo <u>r</u> t:					
Kennwort erne <u>u</u> t eingeben:					
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.				
○ <u>T</u> extnachrichten (SMS)					
🔘 Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren					
	< <u>Z</u> urück Weiter >	Abbrechen			

Neues Konto hinzufügen 🛛 🛛 🔀				
Konto automatisch einrichten Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.				
🔿 E-Mail-K <u>o</u> nto				
I <u>h</u> r Name:	Beispiel: Heike Molnar			
E-Mail-A <u>d</u> resse;	Beispiel: heike@contoso.com			
Kennwo <u>r</u> t: Kennwort erne <u>u</u> t eingeben:	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.			
 <u>I</u>extnachrichten (SMS) Servereinstellungen oder 	zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren			
•	< <u>Z</u> urück <u>Weiter</u> A	obrechen		

Aktivieren Sie die Option "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" und klicken Sie auf "Weiter".

Neues Ko	Neues Konto hinzufügen				
Dienst	auswählen				
	●Internet-E-Mail Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.				
Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.					
	O Te <u>x</u> tnachrichten (SMS) Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.				
	↓				
	< Zurück Weiter > Abbr	echen			

Aktivieren Sie "Internet-E-Mail" und klicken Sie auf "Weiter".

Geben Sie hier die persönlichen Einstellungen der E-Mail Adresse ein.

Neues Konto hinzufügen 🛛 🛛 🔀					
Internet-E-Mail-Einstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.					
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen			
Ihr Name:	Hans Mustermann 🗧 🛑	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Tefermehingen in diesen Sonster zu besten indem Sie auf die			
E- <u>M</u> ail-Adresse:	el naster@s06.my-system.de ቀ🚥	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).			
Serverinformationen					
Kontot <u>y</u> p:	POP3 🔽 🔶	Koncoeinstellungen testen			
Post <u>e</u> ingangsserver:	s36.my-system.de)	Contoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen			
Postausgangsserver (SMTP):	s36.my-system.de 🗰	Neue Nachrichten übermitteln in:			
Anmeldeinformationen		• Neue Outlook-D <u>a</u> tendatei			
Benutzername:	12tdeuser1) 🗰	○ Vorhandene Outlook-Datendatei			
<u>K</u> ennwort:	******	Durchsuchen			
Kennwort speichern					
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen					
		< Zurück Weiter > Abbrechen			

Benutzerinformationen

- Ihr Name: Hier können Sie festlegen, welcher Name angezeigt werden soll, wenn jemand eine E-Mail von Ihnen erhält.
- E-Mail-Adresse: Geben Sie hier bitte die vorher eingerichtete E-Mail-Adresse ein.

Serverinformationen

- Kontotyp: Wählen Sie hier je nach Art, entweder "POP3" oder "IMAP" aus.
- **Posteingangsserver:** Damit Ihre E-Mails über eine Verschlüsselte Verbindung empfangen werden, tragen Sie hier bitte die Server-URL ein. Sie finden diese Adresse in der Verwaltungsoberfläche beim Klick auf das grüne Fragezeichen.
- **Postausgangsserver (SMTP)**: Damit Ihre E-Mails über eine Verschlüsselte Verbindung gesendet werden, geben Sie hier bitte die Server-URL ein. Sie finden diese Adresse in der Verwaltungsoberfläche beim Klick auf das grüne Fragezeichen.

Anmeldeinformationen

- **Benutzername**: Tragen Sie hier bitte den Benutzername ein, Sie finden diesen in der Verwaltungsoberfläche hinter der angelegten E-Mail-Adresse.
- Kennwort: Tragen Sie hier das von Ihnen gewählte Passwort beim Anlegen der E-Mail Adresse ein.
- Setzen Sie gegebenenfalls ein Haken bei "Kennwort speichern". Setzen Sie **keinen Hacken** bei "Anmeldung mithilfe der gesicherten

Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich"!

Klicken Sie anschließend auf "Weitere Einstellungen".

Wechseln Sie zum Registerkarte "Postausgangsserver".

anniat-r	nternet-E-Mail-Einstellungen					
llgemein	Postausgan	gsserver	Verbindung	Erweitert		
Der Po	stausgangese	erver (SM1	(P) erfordert /	Authentifizie	rung	
• 💿 <u>G</u> le	iche Einstellu	ngen wie l	ür Posteingar	ngsserver ve	erwenden 🛑💵	
	melden mit					
B <u>e</u>	nutzername:					
<u>K</u> e	nnwort:					
		🗹 Kenn	wort speic <u>h</u> er	Π		
	Gesicherte k	ennworta	uthentifizierur	ng (SPA) erf	orderlich	
O Vor	[,] dem Sender	i bei Poste	ingangsserve	r anmelden		
-						

Aktivieren Sie hier bitte die Option "Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und wählen Sie "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden".

Wechseln Sie zum Reiter "Erweitert".

Internet-E-Mail-Einstellungen 🛛 🔀				
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert				
Serveranschlussnummern				
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden				
🚥 🗭 🗹 Se <u>r</u> ver erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)				
Postausgangsserver (SMTP): 25				
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:				
Servertimeout				
Kurz 🐨 Lang 1 Minute =				
Übermittlung				
Kopie aller Nachrichten auf <u>d</u> em Server belassen				
Vom Server <u>n</u> ach 14 🗢 Tagen entfernen				
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt				
=				
OK Abbrechen				

Die Registerkarte "Erweitert" unterscheidet sich je nach Programm-Version und Kontotyp (also POP3 oder IMAP).

Aktivieren Sie für den Posteingangssserver bitte "Server erfodert eine verschlüsselten Verbindung". Der Port ist dann bei IMAP "993" und bei POP3 "995". Der Postausgangsserver (SMTP) benutzt den Port 25, wählen Sie bei verschlüsselten Verbindungstyp noch "TLS" aus.

Klicken Sie auf "OK".

Neues Konto hinzufügen 🛛 🛛 🔀					
Internet-E-Mail-Einstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.					
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen			
Ihr Name:	Hans Mustermann	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller			
E- <u>M</u> ail-Adresse:	el master@s36.my-system.de	Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).			
Serverinformationen					
Kontotyp:	POP3 🔽				
Post <u>e</u> ingangsserver:	s36.my-system.de	🔝 Kontoeinstellungen durch Klicken auf die 🗻 Schaltfläche "Weiter" testen			
Postausgangsserver (SMTP):	s36.my-system.de	Neu <mark>z</mark> Nachrichten übermitteln in:			
Anmeldeinformationen		⊙ Neue Outlook-D <u>a</u> tendatei			
Benutzername:	12tdeuser1	○ Vorhan <u>d</u> ene Outlook-Datendatei			
<u>K</u> ennwort:	****	Durchsuchen			
Kennwort speichern					
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich Weitere Einstellungen					
		< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter > Abbrechen			

Entfernen Sie bitte die Option "Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche 'Weiter' testen" und klicken auf "Weiter".



Nun klicken Sie auf "Fertig stellen". Das Konto ist jetzt angelegt.